
Tutorial Instalasi Gammu - SAGA



Notes: Tutorial instalasi telah dicoba dan berhasil pada Environtment Windows 7 32bit, Xampp 5.5.19 (Bundling PHP 5.5.19, Apache 2.4.10, Database client version: libmysql – mysqlnd 5.0.11-dev – 20120503) dengan modem Huwei E161.

Instalasi Gammu dan SAGA.

- Download Gammu di http://wammu.eu/download/. Sesuaikan Pilihan dengan arsitektur mesin PC/Laptop anda, disini saya menggunakan versi Gammu-1.33.0-Windows-32bit.zip (bukan installer .exe).
- 2. Cek apakah modem anda terdaftar pada list modem yang disupport oleh Gammu pada http://wammu.eu/phones/. Pastikan juga anda telah menginstall Modem dan Driver pendukungny pada PC/Laptop anda
- 3. Extract Gammu-1.33.0-Windows-32bit.zip ke direktori C.
- 4. Untuk mempermudah perpindahan direktori pada command promt, ubah nama Gammu-1.33.0-Windows-32bit menjadi gammu.
- 5. Copy file gammurc dan smsdrc dari C:\gammu\share\doc\example\config ke C:\gammu\bin.
- 6. Edit file gammurc dengan text editor.
 - Pastikan COM port yang digunakan modem pada Device Manager. Pada gambar dibawah dapat dilihat modem yang saya pakai menggunakan port COM13.



- Edit pada gammurc sesuai COM port modem.

```
smsdrc x gammurc x

1 ; This is a sample ~/.gammurc file.
2 ; In Unix/Linux copy it into your home directory and name it .gammurc
3 ; or into /etc and name it gammurc
4 ; In Win32 copy it into directory with Gammu.exe and name gammurc
5 ; More about parameters later
6 ; Anything behind; or # is comment.
7 ;
8
[gammu]
10
11 device = com13:
12 connection = at
13 ; Do not use model configuration unless you really need it
14 ;model = 6110
15 ;synchronizetime = yes
16 logfile = gammulog
17 ;logformat = textall
18 ;use locking = yes
19 ;gammuloc = locfile
20 ;startinfo = yes
21 ;gammucoding = utf8
22 usephonedb = yes
```

Untuk melihat tipe connection dari modem yang anda gunakan, dapat dilihat di http://wammu.eu/phones/ pada detail modem yang anda pilih. Modem Huawei E161 yang saya gunakan menggunakan connection type 'at'.

Buka command prompt, **Run as administrator**, selanjutnya masuk ke directory **C:\gammu\bin**, lalu jalankan perintah pada gambar dibawah untuk memastikan modem sudah dikenali oleh Gammu;